

크롬에서 7526 오류코드 조치 방법

1. 크롬 설정 화면으로 이동

2. 개인정보보호 및 보안으로 이동 => 사이트 설정 클릭

The screenshot shows the Chrome Settings application. On the left, the 'Settings' menu is visible with '개인 정보 보호 및 보안' (Privacy and Security) selected. On the right, the '안전 확인' (Safety Check) section is shown, followed by the '개인 정보 보호 및 보안' (Privacy and Security) section. Within this section, the '사이트 설정' (Site settings) option is highlighted with a red rectangle. The description for '사이트 설정' reads: '사이트에서 사용하고 표시할 수 있는 정보(위치, 카메라, 팝업 등)를 제어합니다.' (Control information that sites can use and display, such as location, camera, and pop-ups).

3. 가장 하단의 '안전하지 않은 콘텐츠' 클릭

The screenshot shows the '사이트 설정' (Site settings) screen. The left sidebar remains the same. The main content area lists various site settings categories. At the bottom, the '안전하지 않은 콘텐츠' (Unsafe content) option is highlighted with a red rectangle. The description for '안전하지 않은 콘텐츠' reads: '보안 사이트에서는 안전하지 않은 콘텐츠가 기본적으로 차단됩니다.' (In secure sites, unsafe content is blocked by default).

4. 안전하지 않은 콘텐츠 표시가 허용됨에서 추가 버튼 클릭 후 아래 두가지 사이트를 추가

1) [*.]sso.ewha.ac.kr

2) [*.]ewha.ac.kr

← 안전하지 않은 콘텐츠

🔍 검색

안전한 사이트에서 안전하지 않은 이미지 또는 웹 프레임 등의 콘텐츠를 삽입할 수 있음

보안 사이트에서는 안전하지 않은 콘텐츠가 기본적으로 차단됩니다.

맞춤설정된 동작

다음 사이트는 기본 설정이 아닌 맞춤 설정을 따릅니다.

안전하지 않은 콘텐츠 표시가 허용되지 않음

추가

추가된 사이트 없음

안전하지 않은 콘텐츠 표시가 허용됨

추가

추가된 사이트 없음